

Windows Media Center (deel 5 van 12)

Multimediamania

Je hebt tonnen mp3's, massa's foto's, een hele rist films én een tv-tuner in je Vista-pc steken? Met Windows Media Center van Vista kan je al dat multimediageweld niet alleen prima beheren, maar ook comfortabel bekijken en beluisteren... TOON VAN DAELE

WAT DOEN WE?
- FOTO'S, FILM EN TV BEKIJKEN EN MUZIEK BELUISTEREN

WAARMEE?
- WINDOWS MEDIA CENTER (IN WINDOWS VISTA)

DUUR?
- 1 UUR

MOEILIJKHEID?



Windows Media Center ziet er erg gelikt uit. Dat mag eigenlijk niet verbazen, want het is al de vierde grote uitgave van dit product. Een belangrijk verschil met de versies die bij Windows XP werden aangeboden, is dat het Media Center helemaal geïntegreerd is in Vista. Je hoeft het dus niet langer op een of andere manier extra aan te schaffen. Voorwaarde is wel dat je over Vista Home Premium of over Vista Ultimate beschikt.

Voor wie nog niet zou weten wat je met dit Media Center kan aanvangen... Het is niks minder dan een centrale module voor al je digitaal entertainment, van foto's en muziek over dvd-films tot tv-opnames en live tv. Alles laat zich besturen vanuit een handig menusysteem. Beter nog: wie over een compatibele afstandsbediening beschikt, doet dat voortaan vanuit zijn luie zetel. En met een speciale extender – zoals de Xbox 360 – breng je de media via je (draadloze) netwerk zó naar het gewenste scherm.

STAP 1 / BASISOPTIES INSTELLEN


Vooraleer je Windows Media Center (voortaan afgekort als WMC) daadwerkelijk inzet, doe je er goed aan enkele configuratiewizards te doorlopen. Dat bespaart je gegarandeerd ergernis achteraf! Start je WMC voor de eerste keer op, dan beland je in een welkomstvenster. Hier heb je de keuze tussen een **Snelle installatie** en een **Aangepaste installatie**. Wij kiezen voor deze laatste, omdat die je iets meer speelruimte biedt. Op de vraag of je pc anonieme rapporten richting Microsoft mag versturen, kan je gerust **Nee, bedankt** antwoorden, maar op de vraag of de pc geregeld extra's als hoezen, filminformatie en tv-programma's mag downloaden, antwoord je best **Ja** (zie afbeelding 1).

STAP 2 / BEELD EN GELUID OPTIMALISEREN

Even later kom je dan terecht in het venster van wat WMC **Aanvullende installatie** noemt. In deze stap beperken we ons tot de tweede en derde optie, waarmee je respectievelijk het beeld en het geluid van WMC kan optimaliseren. Dat gebeurt aan de hand van enkele vriendelijke wizards die je een reeks vragen stellen. Voor de beeldoptimalisatie draait dat rond het beeldschermtype en de kabelaansluiting, en rond de breedte (4:3 of 16:9) en de resolutie van je scherm (zie afbeelding 2). Na afloop kan je ook nog een paar beeldschermregelaars activeren, die je toelaten het beeld perfect te centreren en de helderheid, het contrast en de kleurbalans te finetunen. De geluidoptimalisatie beperkt zich tot het type luidsprekerverbinding en het aantal luidsprekers. Kortom, vrij evidente vragen waar je ongetwijfeld een pasklaar antwoord op hebt.



Laat maar komen, die extra's!



Eerst alles configureren, en daarna pas genieten!

STAP 3 / BIBLIOTHEEK AANLEGGEN

De vierde optie van de **Aanvullende installatie** laat je toe om de mappen aan te duiden voor de opbouw van de WMC-bibliotheek. Standaard bevat die reeds alle mappen die Windows Media Player binnen je account ook al in de gaten houdt. Maar via deze optie kan je nog meer mappen toevoegen (kies **Te controleren map toevoegen**) en verwijderen (kies **Map niet meer controleren**). Als je bijkomende mappen wil, kan je kiezen tussen lokale mappen, gedeelde netwerkmappen, of beide. Je hoeft alleen maar mappen uit te vouwen via de plusjes en vervolgens de gewenste (sub)mappen van een vinkje te voorzien. Via de pijltjesknoppen kan je de lijst verticaal scrollen. Ben je klaar, druk dan op **Voltooien**. Je belandt nu opnieuw in het venster van **Aanvullende informatie**. Stip hier **De installatie is voltooid** aan en druk achtereenvolgens op **Volgende** en op **Voltooien** (zie afbeelding 3). WMC is (voorlopig) klaar!



Je bent (voorlopig) klaar met de configuratie van WMC.

STAP 4 / FOTO'S BEKIJKEN EN BEWERKEN

We kunnen je in deze workshop jammer genoeg lang niet alle mogelijkheden van WMC demonstreren. We tonen je alvast wel hoe je van je foto's kan genieten. Selecteer in het hoofdmenu van WMC **Afbeeldingen en video's**, en klik daarna op **afbeeldingen**. Bovenaan verschijnt een menu waarin je meteen op **Diavoorstelling weergeven** kan klikken. Pak je het liever wat selectiever aan, klik dan een van de filters aan: **mappen**, **labels** of **genomen op**. We gaan er even van uit dat je een map hebt geopend. Zodra je de foto's uit die map te zien krijgt, kan je die verder sorteren volgens **naam** of **datum**. Zweef je met de muispijl even boven een foto, dan krijg je die iets uitvergroot, en via een dubbelklik verschijnt de foto in vol ornaat. Je kan trouwens op elk moment naar het vorige scherm terugkeren via de pijl in de linkerbovenhoek, en via de groene bol met het logo beland je meteen weer in het hoofdmenu. Klik je met de rechtermuisknop op een foto, dan verschijnt in het snelmenu onder meer de optie **Details** (zie afbeelding 4). Die voert je alweer naar een ander menu, van waaruit je de foto bijvoorbeeld kan draaien, afdrukken of retoucheren.



Je kan foto's niet alleen bekijken, maar ook (beperkt) retoucheren.

VISTA-WORKSHOPS

Nu het nieuwe besturingssysteem van Microsoft in de winkel ligt, zijn we gestart met een gloednieuwe 12-delige reeks workshops over Vista. Hieronder vind je alvast een overzicht.

1. INSTALLEREN
Zet Vista naast XP

2. VERKENNEN
De nieuwe interface uitgepluisd

3. AGENDA
Afspraken en taken plannen

4. FOTOGALERIJ
Foto's beheren & bewerken

5. MEDIACENTER
Multimedia op pc én tv

6. DVD MAKER
Films maken en branden

7. BACK-UPCENTRUM
Bestanden veiligstellen

8. OUDERLIJK TOEZICHT
Computergebruik aan banden

9. BEVEILIGING
Internetbedreigingen buiten!

10. NETWERKEN
Thuisnetwerkje opzetten

11. FIREWALL
Internetverkeer regelen

12. PROBLEEMOPLOSSING
Diagnose en oplossingen

STAP 5 / MUZIEK BELUISTEREN

Tijd nu om ook de audiofielen iets te gunnen... Zodra je in het hoofdmenu **Muziek** selecteert, komen er een viertal submenu's tevoorschijn: **muziek** (met een verrassend gelijkaardige werkwijze als in de vorige stap), **alles afspelen** (spreekt voor zich), **radio** en **zoeken**. Deze laatste optie is erg handig als je naar specifieke songs op zoek bent. Je hoeft slechts een of meer tekens in te voeren, en terwijl je aan het tikken bent, verschijnen alle mogelijke hits. Ook met de afstandsbediening kan je de nodige tekens vlotjes ingeven. Een klik op een hit volstaat om meer informatie over dat nummer te krijgen. Tegelijk verschijnt een submenu met onder meer de opties **Nummer afspelen**, **In wachtrij plaatsen** en **Informatie bewerken**. Deze laatste optie laat je toe de titel, de arties-




Ook afspeellijsten creëren kost je weinig moeite.

tennaam en een sterrenwaardering in te geven. Wil je een afspeellijst samenstellen, voeg dan eerst de gewenste nummers toe aan de wachtrij. In het hoofdmenu van WMC verschijnt vervolgens de optie **Nu afspelen en wachtrij**. Activeer deze optie en kies **Wachtrij weergeven**. Je kan die wachtrij nu bewerken, maar ook bewaren via **Als afspeellijst opslaan** (zie afbeelding 5). Tik een geschikte naam voor de afspeellijst in en bevestig met **Opslaan**. Die afspeellijst kan je vervolgens ook op een schijfje branden: je moet dan alleen nog een cd- of dvd-schijfje in je brander stoppen.

STAP 6 / TV-TUNER INSTELLEN

Beschik je over een tv-tuner, dan moet je natuurlijk eerst de nodige stuurprogramma's installeren. Met wat geluk – zoals tijdens onze test met een Hauppauge WinTV PVR2 USB – slikt Vista wel de XP-drivers. Eenmaal de tuner correct aangesloten is, moet je WMC daar wel nog op afstellen. Dat kan vanuit het hoofdmenu van WMC. Kies hier achtereenvolgens **Taken**, **Instellingen**, **Tv**, **Tv-signaal instellen**. Een wizard zal je nu stapsgewijs door de configuratie voeren. Kies eerst de gewenste regio. De wizard zal nu de juiste instellingen voor je downloaden. Duid vervolgens het type tv-signaal aan: **Kabel**, **Satelliet** of **Antenne**. Afhankelijk van



De juiste opties hangen onder meer af van het type tv-signaal.

je keuze krijg je nu meer gerichte vragen. Kies je bijvoorbeeld **Kabel**, dan dien je nog aan te geven of je een settop-box gebruikt. We gaan er even van uit dat je antwoord negatief is. In een volgend venster selecteer je dan **Programmagegevens instellen**. Bevestig met **Volgende** en antwoord **Ja** op de vraag of je de programmagids wil gebruiken. Hou er wel rekening mee dat je dan automatisch aangeeft dat Microsoft in dat geval anonieme gegevens mag verzamelen. Verklaar je akkoord met de servicevoorwaarden van de gids en vul vervolgens je postcode in. De wizard haalt nu gegevens over de lokale tv-signaalaanbieders binnen. Kies de gewenste aanbieder uit het lijstje (zoals Telenet Analog Kabel) en bevestig met **Volgende** (zie afbeelding 6). De wizard haalt nu de programmagegevens op, van maximaal 14 dagen. Sluit de wizard af met **Volgende** en **Voltooien**.

STAP 7 / TV KIJKEN

Zodra je WMC op de tuner hebt afgesteld, kan je meteen tv kijken. Het volstaat dat je in het hoofdmenu de optie **TV + films**, **live-tv** aanklikt. Via het menu onderaan kan je dan een lager of hoger kanaal selecteren. Je kan natuurlijk ook de optie **Gids** aanklikken. Je krijgt dan een mooi overzicht van alle programma's die de eerste veertien dagen op de beschikbare kanalen afspelen. Via de **Page Up**/**Down**-toetsen kan je door de kanalen bladeren, en met de pijltjestoetsen ga je vooruit of achteruit in de tijd. Klik je links op **Categorieën**, dan kan je filteren op thema's als **Alle**, **Meest bekeken**, **Film**, **Sport**, **Children** en **News** (zie afbeelding 7). Om een programma te bekijken, volstaat het om het aan te klikken.




Erg handig, zo'n gids met tv-programma's.

STAP 8 / TV OPNEMEN

Je favoriete tv-programma's opnemen hoort er uiteraard ook bij! Ben je live tv aan het bekijken, dan hoef je maar op de rode **Record**-knop te drukken. Een ballontekst meldt je dan meteen dat een programma wordt opgenomen, en een rode cirkel op de taakbalk herinnert je eraan dat de opname nog altijd bezig is. Klik dit icoontje aan en kies **Huidige opname stoppen** als je de uitzending niet langer wil inblikken. Voor een overzicht van je opnames selecteer je in het hoofdmenu **Tv + films**, **tv-opnamen**. Kies je vervolgens **geplande opnamen weergeven**, dan verschijnt er een lijst met opnames in de wachtrij. Een uitroepteken naast zo'n opname wijst op een conflict met een andere voorziene opname. Klik een opname aan om daarover meer informatie te krijgen. Er verschijnt

nu ook een menu met heel wat opties, zoals **Afspelen**, **Verwijderen**, **Bewaren tot** of **Cd/dvd branden** (zie afbeelding 8).
Zin in een nieuwe opname? Klik dan op **opname toevoegen**. Je krijgt nu de keuze tussen opnemen via de **Gids** (zie vorige stap) of via **Zoeken**. Deze laatste optie laat je toe om te zoeken op **Titel**, **Trefwoord** of **Categorieën**. Er wordt je uiteraard ook de mogelijkheid geboden een opname te programmeren volgens kanaal en tijd, en daar kan je ook een frequentie instellen (zoals **Elke dag**, **Elke maandag**, enzovoort).



Tover je pc om tot je hoogsteigen videorecorder!

STAP 9 / VERDER VERKENNEN

Deze workshop geeft je enkel een idee van de belangrijkste mogelijkheden van WMC. Er zijn dus nog heel wat extra's die op jouw verkenningstocht wachten. Zo vind je onder **Online media** een aantal leuke spelletjes, waaronder schaken, patience, hartenjagen en mahjong. En in het menu **Taken** huizen niet alleen handigheden als een synchronisatieoptie om allerlei media met je draagbare speler uit te wisselen (zie afbeelding 9), je treft bij **Instellingen** ook een aantal geavanceerde opties aan. Zo kan je WMC bijvoorbeeld verbinden met een Media Center Extender zoals de Xbox 360. Je merkt het: hier ben je nog lang niet op uitgekeken! ♦



Je kan WMC ook synchroniseren met je externe mp3- of mediaspeler.